

- ・「HD 革命 /Eraser 一発抹消」をご購入いただき誠にありがとうございます。
- ・この「クイック・マニュアル」では、ディスクを完全に抹消することを目的とした操作手順を示しています。
- ・詳しい操作方法については、製品の「ユーザーズ・マニュアル」をご確認ください。

## ●一発抹消を始める前に

「HD 革命 /Eraser 一発抹消」は、Windows がインストールされているハードディスクを丸ごと抹消するため、すべてのデータが抹消され Windows を起動することもできなくなります。抹消を行う前に、必要なファイルが残っていないか確認してください。

### 1 ファイルの展開と起動

ZIP ファイルを展開し、「HDEraser 一発抹消 (HDEraser 一発抹消.exe)」をダブルクリックします。



ZIP ファイルの中のファイルを直接ダブルクリックしないで、必ず展開してから行うようにしてください。


### 2 「一発抹消」の選択

「HD 革命 /Eraser 一発抹消 ランチャー」画面が起動しますので、「一発抹消」をクリックします。




#### Point

ランチャー画面を閉じてしまった場合は、「HDEraser 一発抹消 (HDEraser 一発抹消.exe)」をもう一度ダブルクリックすることで、ランチャー画面を再度起動することができます。このとき、ファイルの上書き確認メッセージが表示された場合は、「すべてはい」ボタンをクリックしてください。




### 3 シリアル番号の入力

購入時に発行されたシリアル番号を入力して「OK」ボタンをクリックします。



### 4 抹消方式の選択

抹消方式と抹消回数を選択して「次へ」ボタンをクリックします。




### 5 抹消の開始

「開始」ボタンをクリックします。




## 6 抹消の確認

「はい」をクリックすると、抹消の開始処理を行った後に Windows が自動的に再起動します。



## 7 抹消の実行


抹消を開始するには「Y」キーを押します。



⚠ 抹消を開始するとハードディスクの状態を元に戻すことができません。抹消を中止する場合は、ここで「N」キーを押してください。

## 8 抹消する領域の確認

「回復パーティション (リカバリーデータ領域)」や「マスターブートレコード」の領域を残すかどうかの選択が表示されますが、ディスク全体を抹消する場合はすべて「W」キーを押します。この後に実際にディスクの抹消が行われます。領域を残す場合は、抹消結果 (ログ) は保存できません。



### 領域を残して抹消する機能について

- 抹消手順「8 抹消する領域の確認」で領域を残して抹消を行ったとしても、環境によってはパソコンを初期化 (リカバリー) できない場合があります。特に、抹消を行う OS が Windows 8 以降の場合、システムドライブが抹消されてしまうためパソコンを初期化 (リカバリー) できません。
- 「回復パーティション (リカバリーデータ領域)」以外にも、隠しパーティションやドライブ文字がついていないパーティションなどは、一部抹消されずに残ることがあります。
- 「回復パーティション (リカバリーデータ領域)」であっても、Windows 上で隠しパーティションとなっていない場合は、「8 抹消する領域の確認」の画面は表示されずに抹消が実行されます。

### ユーザー登録のお願い

「HD 革命 /Eraser 一発抹消」をご購入いただいたお客様には、ユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録を行っていただくと、製品サポートやアップデートのダウンロードをご利用いただくことができます。すでに「革命シリーズ」でユーザー登録されている場合は、登録されているメールアドレスとパスワードで製品の追加登録を行ってください。

ユーザー登録サイト <https://www.ark-kakumei.jp/userregist>

■ 革命シリーズ製品サポートサイト <https://www.ark-kakumei.jp>

## 9 抹消の進行と終了

抹消中は進行状況が表示されます。

```
Time1 : HD is being deleted by random number.
10%
```

抹消が終わると、抹消結果 (ログ) を保存するかどうかの選択が表示されますので、「Y」または「N」キーを押します。

```
100%
Finished successfully!
943 seconds costed.
Do you want to add report code to the erased disk? (Y/N)
```

Y: ログが保存されます。  
N: ログは保存されません。

何かキーを押すとコンピューターが再起動します。Windows が起動しないことを確認してください。

```
Press any key to reboot.
```

## 10 抹消結果 (ログ) の表示

抹消結果 (ログ) を保存した場合、コンピューターを再起動すると下の画面が表示されます。

```
HD Kakumei / Eraser V7.0.4
Destruct 7.0.4
HD Model : HDD
Disk Size (MB) : 130048
Total Sector : 0xFE00000
Erase Method : Random
Target : Whole 1 disk
Write Times : 1
Start Date/Time : 09/21/2021 13:58
End Date/Time : 09/21/2021 14:25
Disk Number :
MAC-1 Number : 00-15-5D-0B-3D-00
Error : 0
Disk Snap Shot :
Sector (0x00000003)
D4 98 02 28 74 A9 4A F1 B5 CA 13 FB 04 CC EB 43
D6 DE 62 DE E6 2D 2C 17 04 01 35 35 07 E2 7A 2A
Sector (0x07F00000)
D4 44 2C B8 E4 55 34 C1 F5 66 3D CB 04 78 45 D3
16 8A 4C DE 26 99 56 E7 34 AD 5F 5F 47 BE 64 FA
Sector (0x0FDFFFFFFF)
84 D4 CE E2 D4 95 E6 2B A5 A7 1E 05 B5 F7 E7 FE
14 CA F0 46 D6 EB 36 11 E7 2A 11 11 34 FE 09 71
```

### 「回復ドライブ (リカバリーディスク)」の作成について

「Eraser 一発抹消」で抹消を行う前に、Windows を初期化 (リカバリー) するための DVD/BD ディスクや USB メモリー (Windows 8 以降では「回復ドライブ」) の作成をおすすめします。抹消中にエラーが発生した場合や停電など不測の事態が発生した場合でも、Windows を初期化 (リカバリー) することができれば、「Eraser 一発抹消」でもう一度抹消を行うことができます。

特に、コンピューターを廃棄するのではなく再利用を目的として抹消を行うのであれば、必ず作成するようにしてください。作成方法が不明な場合は、コンピューターのメーカーにお問い合わせいただくか、マニュアル、Web サイトにてご確認ください。

### 製品のユーザーズ・マニュアルについて

「ユーザーズ・マニュアル」は、ランチャー画面で「サポート情報」→「HD 革命 /Eraser マニュアル」と選択することで表示されます。本手順書に記載されていない操作に関する詳しい説明や、その他の機能について確認いただくことができます。